

## Прописывание COM-объектов в реестре Windows.

Для того чтобы прописать COM-объекты терминала в реестре Windows, необходимо проделать следующую операцию. Иначе любое торговое ПО которое мы хотим подключить к терминалу, не сможет подключиться, и следовательно работать.

Прежде чем приступить, убедитесь, что в пути к папке с терминалом Alor-Trade, нет пробелов:

**Неверно:** C:\Program Files\TEClientAPI\_150\_200\_09\TEClient.exe (В данном варианте, имя папки «Program Files» содержит пробел.

**Верно:** C:\Алор\_Трейд\TEClientAPI\_150\_200\_09\TEClient.exe

**Верно:** D:\TEClientAPI\_150\_200\_09\TEClient.exe

**Шаг 1:** После скачивания и распаковки терминала, создаем ярлык на рабочем столе.

**Шаг 2:** Кликнем по ярлыку правой кнопкой мыши, после чего выбираем свойства.

Копируем, то, что находится в поле «объект» (путь к файлу «Teclient.exe»), (**БЕЗ КАВЫЧЕК!**) При этом, сам терминал должен быть закрыт до окончания всей операции.

**Шаг3(Windows XP, 2003):** Нажимаем **Пуск (Start)**, далее **Выполнить (Run)**.

**Шаг4:** Вставляем в появившейся строке скопированный нами путь. Далее пишем пробел и следом /regserver.

Должно получиться примерно следующее:

Путь\_к\_TEClient.exe /regserver

В моем случае это выглядит так: D:\TEClientAPI\_150\_200\_09\TEClient.exe /regserver

Жмем **Enter**

**Шаг3(Windows Vista, 7):** Заходим в Пуск (Start), Далее жмем «Все программы», затем «стандартные», запускаем командную строку от имени Администратора (кликаем по командной строке правой кнопкой, затем «запуск от имени Администратора»)

**Шаг4:** Выполняем шаг4 для Windows XP.

Желаем вам успехов и надеемся, что прочтенный материал, послужит опорой для создания вами, Уважаемые клиенты, прочного фундамента на пути к профессиональной торговле и начала вашей трейдерской карьеры!

*С уважением,*

*Коллектив Авторской Лаборатории*

*Биржевого Трейдинга (ООО «А-Лаб»)*

